

**Stratos-E471**

**ChangeLog**  
**Firmware Historie**

**Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG**

[www.knick.de](http://www.knick.de)

## Content

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Content.....              | 2 |
| 1 Versions-Historie ..... | 2 |
| 1.1 Version 1.1.0.....    | 2 |
| 1.2 Version 1.2.1.....    | 2 |
| 1.3 Version 1.3.0.....    | 2 |
| 1.4 Version 1.3.1.....    | 2 |
| 1.5 Version 1.4.0.....    | 3 |

### 1 Versions-Historie

#### 1.1 Version 1.1.0

**Bugfix: Sporadischer Gerätereustart**

#### 1.2 Version 1.2.1

**Änderung: Nominaler Nullpunkt bei pH-Sensoren**

Erweiterung des Bereichs: -19,99...19.99 pH

**Neu: Spurenmessung für Sauerstoffsensoren SE740**

#### 1.3 Version 1.3.0

**Änderung: Anzeige der Zellkonstante von Leitfähigkeitssensoren auf bis zu 5 Nachkommastellen erweitert**

#### 1.4 Version 1.3.1

**Neu: Live Messwerte in der Symbolleiste**

**Änderung: Erweiterung des Einstellbereichs der Polarisationsspannung von analogen Sauerstoffsensoren**

Der Wertebereich wurde von -1000...-400 mV auf -1000...0 mV erweitert.

**1.5    Version 1.4.0**

**Bugfix: Meldungen P065 und D064 "Sensoface traurig Kal.-Timer" von Klasse Ausfall in Wartungsbedarf geändert**

**Änderung: Eingabemöglichkeit Spülintervall von 0,1 h auf 0,01 h geändert**